

Maintenance système GNU/Linux

Atelier du 27 mars 2023 Association Arles-GNU/Linux Présenté par Jean-Pierre et Olivier D.

Disques durs et systèmes de fichiers

Un ordinateur contient un ou plusieurs disques durs. Ils peuvent être de structures différentes Un disque dur c'est une **armoire de stockage**.

Pour l'utiliser il faut organiser des "**étagères**".





Étagères ou plutôt système de fichiers

Pour faire une comparaison **un système de fichiers** c'est la façon dont l'étagère est organisée.

Il y a des **compartiments** dans les étagères : **les partitions de disque**. Enfin il faut une table des matières pour gérer chaque compartiment.



Les systèmes de fichiers permettent d'organiser les fichiers de façon à les retrouver le plus efficacement possible.

Windows ne sait lire que le Fat et le NTFS, mais **Linux** utilise la plupart du temps d'autres systèmes de fichiers, qui existent par dizaines : Ext, BtrFS, ReiserFS, JFS, XFS, etc.

Monter un système de fichiers ou comment accéder aux étagères.

Disque 2

Comme pour l'utilisateur tout est fichier, tous les systèmes de fichiers quels que soient leur emplacement physique doivent être intégrés dans l'UNIQUE arborescence logique du système Linux.

Cette arborescence peut donc être construite (et évoluer) à partir de **diverses partitions** qui peuvent être **situées sur plusieurs disques**.





Disques durs et système de fichiers

La dénomination des disques :

/ = la racine

- /dev = device ou périphérique
- sda = Scsi disk a : disque dur n° 1

/dev/sda1 : partition numéro 1 du disque dur a

/dev/sda2 : partition numéro 2 du disque dur a

/dev/sdb1 : partition numéro 1 du disque dur b



Disques durs : le swap

L'espace d'échange, aussi appelé par son terme anglais swap space ou simplement **swap**, est une zone d'un disque dur faisant partie de la mémoire virtuelle de votre ordinateur.

Il est utilisé pour décharger la mémoire vive physique (**RAM**) de votre ordinateur lorsque celle-ci arrive à saturation.



Décrypter une ligne de commande

Voici enfin la ligne de commande pour les nuls :

Entre crochets : Le nom de l'utilisateur -> jpantinoux @ veut dire "chez" le nom de la machine -> blueking après les deux points : ~ indique ici que je suis dans mon répertoire perso \$ indique que je suis connecté comme utilisateur "standart" Emplacement du curseur \$

[jpantinoux@blueking:~] \$ sudo fdisk -l

sudo -> indique que je veux devenir administrateur

Après avoir fait un espace : le nom de la commande -> fdisk

Encore un espace puis un "-" pour introduire les options de la commande : l

Monter un disque ou une partition

Il y a 2 manières de monter une partition de disque

Soit manuellement :

en invoquant une commande qui permet de monter la partition où on le souhaite

drwxr-xr-x	2	root	root	4,0K	juil.	3	2021	environment.d
-rw-rr	1	root	root	1,8K	déc.	27	2019	ethertypes
drwxr-xr-x	3	root	root	4,0K	déc.	21	2021	firefox
lrwxr-xr-x	4	root	root	4,0K	juil.	3	2021	fonts
-rw-rr	1	root	root	20	févr.	10	2020	fprintd.conf
-rw-rr	1	root	root	780	avril	27	2022	fstab
-rw-rr	1	root	root	280	juin	20	2014	fuse.conf
lrwxr-xr-x	3	root	root	4,0K	oct.	26	15:13	fwupd
-rw-rr	1	root	root	2,6K	févr.	1	2020	gai.conf
-rw-rr	1	root	root	4,3K	mai	18	2020	gamemode.ini
lrwxr-xr-x	2	root	root	4,0K	janv.	19	2022	gdb
lrwxr-xr-x	2	root	root	4,0K	juil.	3	2021	geoclue
drwxr-xr-x	4	root	root	4,0K	juil.	3	2021	ghostscript
lrwxr-xr-x	3	root	root	4,0K	déc.	23	2021	gimp

Soit de manière automatique :

Au démarrage le système de fichier est construit à partir du fichier "fstab"

ou au branchement d'un périphérique : clé USB ou disque externe. Point de montage : */media*

\$ sudo mount /dev/sda1 /mnt

Décryptage du fichier "fstab"

Comment est-il créé ?

Lors de l'installation suivant vos choix il sera écrit et placé dans le système de fichier de manière automatique.

Où se trouve-t-il ?

Il est dans la hiérarchie du système de fichier à l'emplacement suivant : /etc/fstab



Fichier fstab

Si vous l'ouvrez par la commande : **\$ nano /etc/fstab** il s'ouvre en lecture seule, donc pas de risque.

Oui c'est vrai, ce genre de fichier à la première ouverture, n'est pas vraiment accueillant ! Mais vous allez voir ça va aller.

H /sts/fstab, static file system informatio	-							
# /etc/istad: static file system information	n.							
" # Use 'blkid' to print the universally unig	ue identifier for a	а						
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices								
# that works even if disks are added and read the second se Second second se	moved. See fstab(5)).						
#								
# <file system=""></file>	<mount point=""></mount>	<type></type>	<options></options>	<dump></dump>	<pass></pass>			
# / was on /dev/sda5 during installation	,							
UU1D=0a0084e0-4032-4ea0-0450-4102C/08306C	/	ext4	errors=remount-ro	U				
# /home								
# UUID=04d52ff1-cfa3-4aea-8d95-77d8832bedd0	/home	ext4	defaults	Θ	1			
UUID=d10daf2a-12af-406d-9043-e57e89d0e55b	/home	ext4	defaults	0				
# swap was on /dev/sdc2 during installation								
# UUID=e461824c-d729-4fd2-afb4-c15bc7e58a59	none	swap	SW	Θ	0			

Disques durs et système de fichiers

Avec des colonne bien alignées et centrées c'est mieux, non ?

/etc/fstab: static file system information.

# <file system=""></file>	<mount point=""></mount>	<type></type>
# / was on /dev/sda5 during installation UUID=0add84e0-4d32-4ea6-b456-41d2c768306c	/	ext4
# /home # UUID=04d52ff1-cfa3-4aea-8d95-77d8832bedd0 UUID=d10daf2a-12af-406d-9043-e57e89d0e55b	/home /home	ext4 ext4
<pre># swap was on /dev/sdc2 during installation # UUID=e461824c-d729-4fd2-afb4-c15bc7e58a59</pre>	none	swap

Disques durs et partitions

\$ blkid

Trouver l'identifiant unique d'une partition et son type de système de fichiers

[jpantinoux@blueking:~] \$ blkid
/dev/sdc1: LABEL="Sauve_1To" UUID="af246723-b7a8-46eb-965d-e2e52b4ca922" TYPE="ext4" PARTUUID="a4568d1a-1adf-4597-9f4a-3784ba1d89e3"
/dev/sda1: UUID="3aecd26c-a70d-4376-a491-5e6d71d9d060" TYPE="ext4" PARTUUID="dc4eaffa-01"
/dev/sda5: UUID="0add84e0-4d32-4ea6-b456-41d2c768306c" TYPE="ext4" PARTUUID="dc4eaffa-05"
/dev/sdb1: UUID="d10daf2a-12af-406d-9043-e57e89d0e55b" TYPE="ext4" PARTUUID="000b07e9-01"

Peut-être un peu plus lisible ?

[jpantinoux@blueking:~] \$ blkid

/dev/sdc1: LABEL="Sauve_1To" UUID="af246723-b7a8-46eb-965d-e2e52b4ca922" TYPE="ext4""... /dev/sda1: UUID="3aecd26c-a70d-4376-a491-5e6d71d9d060" TYPE="ext4" PARTUUID="dc4eaffa-01" /dev/sda5: UUID="0add84e0-4d32-4ea6-b456-41d2c768306c" TYPE="ext4" PARTUUID="dc4eaffa-05" /dev/sdb1: UUID="d10daf2a-12af-406d-9043-e57e89d0e55b" TYPE="ext4" PARTUUID="000b07e9-01"

df: /run/us

Sys. de fic

/dev/sda5

/dev/sdb1

5,0M

3,9G

888G

796M

4,0K

<u>5</u>97G

44K

0

udev tmpfs

tmpfs

tmpfs

tmpfs

tmpfs

Disques durs et partitions

Lister les disques et partitions

\$ Isblk

\$ df -h

Ou \$ Isblk -o +UUID

Lister les espaces disques utilisés et libres

	[jpant:	inoux@blu	leki	ing:~] s	i 19	sblk		
	NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOIN	Т
	fd0	2:0	1	4K	0	disk		
	sda	8:0	0	111,8G	0	disk		
	sda1	8:1	0	65,2G	0	part		
	-sda2	8:2	0	1K	0	part		
	_sda5	8:5	0	46,6G	0	part	/	
	sdb	8:16	0	931,5G	0	disk		
	└─sdb1	8:17	0	901,4G	0	part	/home	
	sdc	8:32	0	931,5G	0	disk		
	L_sdc1	8:33	0	931,5G	0	part		
	sr0	11:0	1	1024M	0	rom		
	zram0	252:0	0	994,6M	0	disk	[SWAP]	
	zram1	252:1	0	994,6M	0	disk	[SWAP]	
	zram2	252:2	0	994,6M	0	disk	[SWAP]	
	zram3	252:3	0	994,6M	0	disk	[SWAP]	
ablue	king. 1	¢df_h						
		pui - ii Onárati	0 D		mic			
		uperaci	.011 5 5 4	non per		lentá	6 U P	
nters		ULILISE	בע י	Spo ULI	.~6 ľ	ionte	sur	
	3,90		ک /	,96 0	1% /	aev		
	/96	1,5		951 1	.% /	run		
	460	150		296 34	% /		la	
	3.90	104K	5	. 96	% /	dev/s	nm	

5,0M 3,9G

246G

796M

1% /run/lock

71% /home

0% /sys/fs/cgroup

1% /run/user/1000

Disques durs

Principale cause de panne d'un ordinateur : **manque de ventilation du ou des disques durs**. Quand c'est possible, dans une tour, rajouter un ventilateur qui refroidi le ou les disques. La **température normale** d'un disque se situe entre **25 et 45** °.

Contrôler la température d'un disque dur : lancer l'outil "Disques" qui sur **Linux Mint** est dans le menu principal --> Accessoires



Disques durs

Accéder à l'outils "**Disques**"



Disques durs



Disques durs

Si vous êtes sur une autre distribution ou que vous n'avez pas d'outil disque graphique disponible :

En ligne de commande :

Installer les outils s'ils ne sont pas présents **\$ sudo apt install smartmontools**

Lancer un test (remplacer le "X" par la lettre du disque) \$ sudo smartctl -a /dev/sdX



Mémoire vive ou RAM

Ram disponible et utilisée \$ **sudo inxi -m**



Autre commande très utilisé :

\$ free -h

[jpantinoux	<pre>@blueking:~]</pre>	\$ free -h				
	total	utilisé	libre	partagé	tamp/cache	disponible
Mem:	7,8Gi	2,0Gi	2,6Gi	122Mi	3,2Gi	5,4Gi
Partition d	'échange:	_3,9Gi	0B	3,9Gi		

Mémoire vive ou RAM

Si votre machine n'a pas beaucoup de mémoire vive, une solution possible : **zRam**

zRAM, appelé auparavant compcache (qui fut le projet d'origine), est un module du noyau Linux qui augmente la performance d'un ordinateur en gérant une mémoire virtuelle dans la mémoire vive.

Il permet de compresser la RAM afin d'éviter de swapper sur le disque. C'est plus performant de compresser/décompresser dans la RAM la RAM que d'écrire sur un disque mécanique ou SSD.

Installation (sur un système base Ubuntu) \$ sudo apt install zram-config

puis redémarrer

Tester si zram est actif : \$ **swapon -s**

Nom de fichier	Туре	Taille	Utilisé	Priorité
/dev/zram0	partition	1018448	0	5
/dev/zram1	partition	1018448	Θ	5
/dev/zram2	partition	1018448	Θ	5
/dev/zram3	partition	1018448	0	5

Disques durs : réparer une partition

Votre machine ne dépasse Grub

Si vous ne pouvez aller plus loin que Grub pour démarrer. S'il y a un problème disque la console vous indique une marche à suivre ou une proposition de taper une commande.

Une des solutions est de redémarrer. Un fois sur le menu de Grub il faut choisir une des lignes en dessous qui propose une alternative de démarrage (recovery mode ou mode de dépannage). Lancer :

fdisk -l

pour visualiser les partitions

Disques durs : réparer une partition

[jpantinoux@blueking:~] \$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de jpantinoux :
Disque /dev/sda : 111,81 GiB, 120034123776 octets, 234441648 secteurs
Disk model: LDLC
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xdc4eaffa

Périphérique	Amorçage	Début	Fin	Secteurs	Taille	Id	Туре
/dev/sda1	*	2048	136718335	136716288	65,2G	83	Linux
/dev/sda2		136720382	234440703	97720322	46,6G	5	Étendue
/dev/sda5		136720384	234440703	97720320	46,6G	83	Linux

Ici nous avons 2 partitions : /dev/sda1 et /dev/sda5

On lance fsck sur chacune des partitions : fsck /dev/sda1 fsck /dev/sda5

Disques durs : réparer une partition

Solution à privilégier :

Démarrer à partir d'une clé USB.

Pour démarrer sur la clé il faut appuyer sur un touche de fonction pour accéder au menu de boot. (Touche différente en fonction des machines).

Lancer le démarrage en mode "Live". Ne surtout pas installer. Avec un **terminal lancer fdisk -l** pour identifier le disque et les partitions à réparer.

On lance fsck sur chacune des partitions :

fsck /dev/sda1

fsck /dev/sda5

Si **fsck** trouve une erreur il va vous demander confirmation pour réparer la dite erreur. **Appuyer sur "Y"** pour valider la correction. **Redémarrage nécessaire** une fois que l'on a retiré la clé pour voir s'il n'y a plus l'erreur.

Réparer Grub

Si vous rencontrez un problème avec Grub.



Par exemple avec une machine en double boot Win/Linux le menu Grub n'apparaît plus mais la machine démarre sur le menu boot du bios.

Pour réparer Grub, démarrer sur la distribution Linux et lancer la commande :

\$ sudo update-grub2

Disques dur : accès aux données (1)

Si vous avez un problème d'accès aux données : Démarrez sur une **clé USB live** Sur le bureau live ouvrez un terminal Lancer la commande \$ **sudo apt update** puis \$ **sudo apt install testdisk**

Un fois l'installation faite : Lancer la commande : \$ **sudo testdisk** /*dev*/sda



Disques dur : accès aux données (2)

TestDisk 7.1, Data Recovery Utility, July 2019 Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org> https://www.cgsecurity.org

TestDisk is free software, and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
>Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - LDLC

>[Proceed] [Quit]

On voit ici le résultat que j'ai obtenu dans ma machine :

La commande à trouvé un disque de 120 Go

Pour lancer la réparation ou la procédure de récupération Il faut avoir un support externe

puis cliquer sur [**Proceed**] et suivre les informations

Mettre à jour le bios de votre machine.

https://www.linuxtricks.fr/wiki/fwupd-mettre-a-jour-les-firmware-et-bios-depuis-linux